
## NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2024



# [ERA - VOICE CONTROL] TÀI LIỆU CẤU HÌNH





## MỤC LỤC

1. Cäu hình E-Ra Web Dashboard	3
1.1. Đăng nhập tài khoản E-Ra	3
1.2. Khởi tạo Gateway ESP32	5
1.3. Cấu hình cho Thiết bị trên E-Ra Web dashboard	7
1.4. Cấu hình Widget hiển thị trên Web Dashboard	9
2. Tính năng Voice Control	11
2.1. Bật tính năng điều khiển bằng giọng nói trên Google Home	11
2.2. Tích hợp thiết bị trên Google Home với tài khoản liên kết	13
2.3. Sử dụng Voice Control với Google Assistant	2.4




#### 1. Cấu hình E-Ra Web Dashboard

\*Lưu ý: Các khái niệm Sub-unit, Device-display cần được nắm hiểu trước khi đi vào cấu hình này. Các khái niệm, thuật ngữ vui lòng xem tại đây: <u>https://e-ra-</u> iotwiki.gitbook.io/documentation/huong-dan-su-dung-e-ra/thuat-ngu-can-quan-tam

#### 1.1. Đăng nhập tài khoản E-Ra


- Thực hiện thao tác đăng ký tài khoản E-Ra theo hướng dẫn sau đây (Bỏ qua bước này nếu đã có tài khoản):
- Truy cập trang tài liệu hướng dẫn Gitbook E-Ra:


  <a href="https://e-ra-iot-wiki.gitbook.io/documentation/huong-dan-su-dung-e-ra/thao-tac-tren-web-e-ra-platform">https://e-ra-iot-wiki.gitbook.io/documentation/huong-dan-su-dung-e-ra/thao-tac-tren-web-e-ra-platform</a>
  - Thực hiện theo hướng dẫn đăng ký tài khoản






- Đăng nhập trang E-Ra Dashboard: https://app.e-ra.io/login.







- Tương tự tạo mới Unit (Địa điểm của thiết bị cần Voice Control) trong mục Dashboard Unit theo hướng dẫn.



## 1.2. Khởi tạo Gateway ESP32


- Chuẩn bị phần cứng ESP32 và làm theo hướng dẫn tạo mới Gateway dành cho ESP32\_Arduino:

https://e-ra-iot-wiki.gitbook.io/documentation/huong-dan-su-dung-e-ra/thao-tac-tren-web-e-ra-platform/tao-moi-gateway/esp32 -arduino



#### EOH LIMITED LIABILITY COMPANY


*Tài liệu E-Ra Voice Control* 








- Kiểm tra kết nối của Gateway đã ở trạng thái online chưa và tiếp tục thực hiện bước tiếp theo.



#### 1.3. Cấu hình cho Thiết bị trên E-Ra Web dashboard

Ví dụ sau đây được thực hiện qua việc tạo cấu hình điều khiển Bật/Tắt thiết bị tương ứng bằng chân GPIO Esp32:


- Vào mục All Gateway => Chọn Gateway vừa mới tạo







- Nhấn chọn Setup bật phương thức kết nối Input/Output method



- Vào mục tab Pin Input/Output => Tạo mới Device đặt tên là «LED»



- Vào Device mới tạo => Chọn mục tab Cấu hình ghi => Tạo mới Cấu hình viết mới đặt tên là «Led-GPIO2» với cài đặt ghi sau đây:



- Tại cùng Device LED => Chọn mục tab Hành động => Tạo mới Hành động gắn với Pin GPIO2 đặt tên là «ON» như sau đây:







- Tương tự tạo thêm hành động «OFF» với giá trị 0:




## 1.4. Cấu hình Widget hiển thị trên Web Dashboard

- Tiếp tục tại màn hình Device Led => Nhấn chọn Quay về Dashboard phía trên góc phải để tới giao diện cấu hình Widget




- Nhấn chọn Sửa bảng điều khiển phía trên góc phải => Kéo Button thả vào ô lưới



- Nhấp chọn cài đặt của Widget và nhập các thông tin cấu hình sau đây \*Lưu ý: Tên Sub-unit hoặc Device-display sẽ do người dùng tự đặt







- Nhấn chọn Xong trên màn hình Sửa bảng điều khiển để trở về màn hình chính Dashboard. Như vậy là đã hoàn thành xong cấu hình các bước điều khiển Bật/Tắt Led từ xa qua Web dashboard hoặc E-Ra App trên cùng tài khoản đăng nhập.

## 2. Tính năng Voice Control

## 2.1. Bật tính năng điều khiển bằng giọng nói trên Google Home

- Tiếp tục tại giao diện E-Ra Web dashboard => Nhấn chọn mục Quản lý Unit => Tìm đúng Unit đã tạo => Nhấn chọn tên thiết bị muốn bật tính năng










- Chọn «Bật điều khiển bằng giọng nói trên Google Home»



- Cửa sổ chọn thiết bị điều khiển hiện ra => Chọn điều khiển mục « Đèn » tương ứng => Chọn «Tạo cấu hình» và đợi thông báo hiện thành công





## 2.2. Tích hợp thiết bị trên Google Home với tài khoản liên kết

- Trên giao diện App Google Home => Chọn tab Thiết bị => Chọn Thêm thiết bị








- Chọn mục « Hoạt động với Google Home »








- Gõ tìm hãng thiết bị có tài khoản liên kết






- Đăng nhập với tài khoản E-Ra






- Chọn cho phép ủy quyền






- Đợi thông báo liên kết thành công







- Chọn thiết bị liên kết điều khiển











- Gán thiết bị cho khu vực điều khiển (Ví dụ: Nhà riêng)





- Chọn phòng cho thiết bị => Chọn Tiếp theo






- Thiết bị đã được liên kết thành công và từ đây có thể nhấn chọn điều khiển Bật/Tắt LED














#### 2.3. Sử dụng Voice Control với Google Assistant


- Sau khi đã liên kết thiết bị LED thành công lên App Google Home, ta tiếp tục vào App Google Assistant và tiến hành ra lệnh cho thiết bị bằng giọng nói. Ví dụ câu lệnh «bật đèn» sau đây



- Kết quả









- Tương tự với câu lệnh «Tắt Đèn»

